

Gratis trafikkmeldinger på ditt nettsted

Alle trafikkmeldingene fra Trafikkflyt.no er gratis tilgjengelig for bruk på andre nettsider, widgets, forskningsprosjekter og lignende. Vilkårene for bruk er fleksible og implementeringen enkel.

All bruk **skal** være innenfor vilkårene. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger og erfaringer, men har dessverre begrenset mulighet til å yte support utover det som er beskrevet i dette dokumentet.

Data fra trafikkkflyt.no kommer i to former:

1. Ferdig kart-applikasjon som kan limes inn i nettsider

Dette er den enkleste og raskeste fremgangsmåten. Det eneste du må gjøre er å legge følgende html inn i nettsiden og velge aktuelle parametre:

```
<iframe  
src="http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=468&w=400&z=4&mc=Lille  
hammer&control=false&r=mittnettsted"  
>
```

Parameter	Verdi
h	Høyde i pixler. Minste høyde er 250 og settes som standard dersom verdien ikke er satt eller settes mindre enn 250.
w	Bredde i pixler. Minste bredde er 240 (300 dersom kartkontroll er satt på) og settes som standard dersom verdien ikke er satt eller settes mindre enn 240 (300).
z	Zoom-nivå (1-17). Zoom-nivå ved oppstart av kartet. Denne verdien settes til 4 dersom den ikke er angitt.
mc	Senterpunkt for kartet (by). Angir hvilken by som skal ligge i senter av kartet ved oppstart (Se egen liste for gyldige byer). Dersom utelatt settes senter til Hemnes.
a	Senterpunkt for kartet (fylke). Angir hvilket fylke som skal ligge i senter av kartet ved oppstart (Se egen liste for gyldige fylker). Dersom denne utelates settes senter til Hemnes.
control	Kartkontroll. Kan ha verdiene true false, for å vise eller gjemme kart-kontrollen som lar brukeren zoome inn-/ut i kartet eller scrolle dette opp/ned, venstre/høyre.
r	"Referrer", navnet eller nettadresse til nettstedet som benytter trafikkmeldingene/kartet.
help	true false, viser denne hjelpesiden

NB: Det eneste nødvendige parameter for å laste kartet er "r" (referrer). Det er altså ikke mulig å bruke kartet uten å fortelle hvem man er.

Tillatte byer:

Hemnes, Oslo, Drammen, Vadsø, Hamar, Bergen, Molde, Bodø, Steinkjer, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Lekanger, Trondheim, Skien, Tromsø, Kristiansand, Tønsberg, Sarpsborg

Tillatte fylker:

Akershus, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold

Eksempler:

```
// Setter senterpunkt i kartet til Lillehammer, bredde og høyde til  
400 pixels og skrur av kartkontrollen
```

```
http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=400&w=400&z=4&mc=Lillehammer&control=false&r=mittnettsted
```

```
// Setter senterpunkt i kartet til Oslo fylke, bredde og høyde til 400 pixels og skruer på kartkontrollen
```

```
http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=400&w=400&z=4&a=Akershus&control=true&r=mittnettsted
```

```
// Vis kart i standardkonfigurasjon
```

```
http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx&r=mittnettsted
```

```
// Vis hjelpeside
```

```
http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?help=true&r=mittnettsted
```

2. RSS-feed

Denne feeden er beregnet for aktører som selv ønsker å bygge egne lister, kart eller applikasjoner med data fra trafikkflyt.no.

Dataene finnes på denne adressen:

```
http://www.p4.no/rss/trafikk.aspx
```

RSS-feeden kan sorteres på fylke for å levere regionale trafikkmeldinger, slik:

```
http://www.p4.no/rss/trafikk.aspx?area=<xx>
```

Her skal <xx> byttes ut med én av følgende fylkeskoder:

Fylkeskoder for RSS-feed			
8	Akershus	10	Oppland
17	Aust-Agder	13	Oslo
12	Buskerud	18	Rogaland
21	Finnmark	26	Sogn og Fjordane
7	Hedmark	14	Sør-Trøndelag
11	Hordaland	19	Telemark
25	Møre og Romsdal	23	Troms
22	Nordland	20	Vest-Agder
24	Nord-Trøndelag	15	Vestfold
16	Østfold		

Lillehammer, 27. oktober 2008

P4 Radio Hele Norge AS